

Инструкция по установке ПО РПТ-4000

Требования к ПЭВМ


Рекомендуется использовать ПЭВМ со следующими параметрами, не менее:

- 1) процессор: Intel Core i3;
- 2) объем оперативной памяти: 4 ГБ;
- 3) ёмкость жесткого диска: 240 ГБ;
- 4) видеокарта с объемом памяти: 1 ГБ DDR3;
- 5) сетевая карта с Ethernet 1 Гбит/с;
- 6) Видеокарта nVIDIA GeForce 9600 GT
- 7) монитор с цветной ЖК матрицей с соотношением сторон 16:9 и разрешением не менее 1600x900 пикселей;
- 8) операционная система Microsoft Windows 7, либо Microsoft Windows 8.1, либо Microsoft Windows 10.

Инструкция по установке ПО МИЭЛ.


1) Папки NFS-4000 из папок в каталоге РПТ-4000 перенести в корень диска С по одной папке на 1 компьютер, кроме папки redistrib.

← РПТ-4000 :



2) Далее необходимо установить ПО из папки redistrib, кроме ПО из папки С-Мар на все компьютеры для проверки.

← redistrib :



3) ПО С-мар из папки redistrib необходимо установить на компьютеры:

- Инструктор - 1
- Инструктор- 2
- ЭКС
- ТралМастер

4) Для запуска программы необходимо запустить файл run.cmd в папке nfsLoader

Trace		10633	byrdin		30.12.2022 12:16:00
GalaSoft.MvvmLight.Extras.WPF4.dll	.dll	10633	byrdin	9,00 КБ	30.12.2022 12:16:00
GalaSoft.MvvmLight.WPF4.dll	.dll	10633	byrdin	19,5 КБ	30.12.2022 12:16:00
nfsLoader.exe	.exe	10633	byrdin	5,99 МБ	30.12.2022 12:16:00
nfsLoader.exe.config	.config	10633	byrdin	1,50 КБ	30.12.2022 12:16:00
run.cmd	.cmd	10633	byrdin	141 байт	30.12.2022 12:16:00
System.Windows.Interactivity.dll	.dll	10633	byrdin	39,0 КБ	30.12.2022 12:16:00